

# HP LaserJet 5550

## Instal·lació en Windows-XP

Per instal·lar la impressora Hewlett-Packard LaserJet 5550 segueix les instruccions per la instal·lació de la impressora [Hewlett-Packard LaserJet 4050](#) (Sala del DPX-500) fent servir però els següents paràmetres,

<b>Nom de la impressora en xarxa:</b>	<a href="http://prn-cie-55-45.uab.cat">http://prn-cie-55-45.uab.cat</a>
<b>Fabricant:</b>	HP
<b>Impressora (Model):</b>	HP LaserJet 5550 Series PLC6

A la pantalla següent *Impressora predeterminada* hauràs d'indicar si vols que aquesta sigui la impressora escollida per defecte quan vagis a imprimir. Si posteriorment vols canviar l'impressora per defecte, ho podràs fer des de l'eina de gestió d'impressores i faxos.

Un cop finalitzada la instal·lació, hauràs de modificar alguns paràmetres. Per fer-ho, fes servir l'eina *Impresoras y faxes*. Clica sobre la impressora acabada d'instal·lar, desplega el menú amb el botó dret del ratolí, i selecciona **Propiedades**.

El primer canvi serà indicar la ubicació de la impressora. Per això, a la pestanya *General*, escriu **Despatx planta superior** a la casella adient. Tot seguit, prem el botó [Preferencias de impresión](#) per obrir la finestra de propietats de la impressora.

L'altre paràmetre a modificar és la quantitat de memòria disponible a la impressora. Per això, ves a la pestanya *Configuración de dispositivo*, busca el node **Opciones instalables** i, si cal, desplega'l per mostrar la llista d'opcions. Llavors clica sobre l'opció **Memoria de la impresora** i modifica el valor a 160MB. Prem el botó [Aceptar](#) per aplicar els canvis i sortir.

Amb això ja tens aquesta impressora instal·lada.

From:  
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - SeRMN Wiki

Permanent link:  
[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:printer:install\\_laserjet5550\\_winxp](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:printer:install_laserjet5550_winxp)

Last update: 2016/08/19 10:36

